



GOODWAF 接入手册

了解如何接入网站

大致流程：注册账号--添加域名--添加IP--配置域名证书--提交审核--修改域名解析

1、注册账户



免费注册

已有账户, 我要登录 >

账号

请输入您的手机号码或邮箱, 例: 158****8888

验证码

请输入手机验证码

获取验证码

密码

8-16位, 包含大小写字母、数字、特殊字符

确认密码

8-16位, 包含大小写字母、数字、特殊字符


请认真阅读《用户注册协议》查看详情内容

下一步

2、添加域名, 根据需要防护域名选择添加, 一般是 www 域名, 也可以不是, 也可以是二级域名, 添加哪个域名, 默认防护哪个域名。



3、添加源站信息, 节点套餐: 提供哈尔滨节点和台州节点; 防护模式: 宽松模式和严格模式; 其余内容根据源站设置选择 HTTP或HPPTS协议并按照选择的协议进行信息配置, 源站端口没有特殊绑定则添加为 80




4、添加域名证书，如域名为 https，则需要上传域名证书，可点击证书输入栏，先上传证书。
注意：域名证书为 nginx 证书，下为证书 pem，上为密钥 key。




5、创建成功域名后需要在购买域名处将解析模式修改为cname，解析值填写红框标记处内容，带接入状态变为已接入后1-2小时内审核成功此时WAF防护功能开启。


注：自动审核时间在1-2小时，如果您情况紧急可以联系人工客服为您快速审核。




6、审核通过后，可配置功能及相关参数。




7、接入状态设置，此处有两个开关功能。一键关站：开启后会关闭网站；强制HTTPS：开启后会强制使用HTTPS协议对网站进行访问。




8、防护状态设置，如需要切回源站进行测试或其他工作，可点击绿色按钮将加速模式更改为回源状态，此时WAF暂时关闭防护，可以直接访问源站。




9、规则组。此模块支持用户自定义配置访问控制规则，点击添加规则组进行配置。




10、黑白名单。支持IP、URL的拉黑加白；支持日志拉黑、威胁IP拉黑（在监测周期内（每10分钟），如果攻击总数达到设定的阈值(1000次)，将加入威胁IP库，生效时间(10分钟)）。




11、消息中心。对用户操作行为进行记录包括：修改域名、修改密钥等等



12、告警统计。此模块可以设置异常攻击告警（在监测周期内（每5分钟），如果攻击总数达到设定的阈值，将触发告警推送）



13、防护日志。此模块统计详细的攻击信息并展示，按照攻击等级进行分类并支持自定义条件查询。



14、顶部导航栏。包括手机端二维码（扫描二维码使用手机访问GOODWAF）、邀请链接（每邀请一名用户注册增加一个接入域名）、更多服务、讨论区、客服、系统消息等。



15、证书问题。如果您的网站没有SSL证书可以使用WAF的一键申请功能，同时可以选择自动续费在证书到期后自动续费。



更多内容请自行探索，如遇问题请联系客服为您解答。